

Visto che sono Piemontese, originario di Torino, dopo aver gironzolato un bel pò con i Minuetti di Mauro Ciociola (Màyo) in versione FS, ho scaricato le versioni GTT (Gruppo Torinese Trasporti). Tutto bene in generale - a parte la mancanza delle viste 5, problema per il quale ho realizzato l'apposita guida - finchè non mi è successo di guardare verso sinistra o verso destra dalla cabina (vista 1).

Ecco la vista destra "normale"



e in "trasparenza" ([Maiusc]+[1], poi freccia destra):



In realtà lo stesso problema lo dava la versione FS!! Mauro, ma che fai?

La soluzione sta nei 2 file .cvf in cui le stringhe "Position" non sono ben calibrate. Ecco le stringhe errate originali (in rosso):

Valori errati

minuetto_alias.cvf

Tr_CabViewFile (
CabViewType (1)
CabViewFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
Position (-0.75 2.6 8)
Direction (8 0 0)
CabViewFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
Position (-0.65 2.6 8)
Direction (5 -90 0)
CabViewFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
Position (-0.75 2.6 8)
Direction (5 90 0)
EngineData (fs_e645_040)
CabViewControls (31

minuetto_alias_rv.cvf

Tr_CabViewFile (
CabViewType (1)
CabViewFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
Position (0.75 2.6 -8)
Direction (8 180 0)
CabViewFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
Position (0.65 2.6 -8)
Direction (5 -270 0)
CabViewFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
Position (0.75 2.6 -8)
Direction (5 270 0)
EngineData (fs_e645_040)
CabViewControls (31

e come devono diventare (sempre in rosso):

Valori esatti

minuetto_alias.cvf

Tr_CabViewFile (
CabViewType (1)
CabViewFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (.././Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
Position (-0.75 2.6 11)

Direction (8 0 0)
CabViewFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
Position (-1.65 2.6 11)
Direction (5 -90 0)
CabViewFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
Position (-1.75 2.6 11)
Direction (5 90 0)
EngineData (fs_e645_040)
CabViewControls (31

minuetto_alias_rv.cvf

Tr_CabViewFile (
CabViewType (1)
CabViewFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/minuetto.ace)
Position (0.75 2.6 -11)
Direction (8 180 0)
CabViewFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettosinistra.ace)
Position (1.65 2.6 -11)
Direction (5 -270 0)
CabViewFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
CabViewWindow (0 0 640 480)
CabViewWindowFile (../../Common.Cab/CabMinuetto/Minuettodestra.ace)
Position (1.75 2.6 -11)
Direction (5 270 0)
EngineData (fs_e645_040)
CabViewControls (31

Ripeto, osservate bene le righe in rosso, e correggetele così come appaiono nei listati sotto **Valori esatti**.

Risultato:
vista destra "normale"



e in "trasparenza" ([Maiusc]+[1], poi freccia destra):



Usate i 2 file **minuetto_alias.cvf** e **minuetto_alias_rv.cvf** nelle cartelle CABVIEW sia del GTT - Ale501 TTR6 Minuetto (elettrico) che del GTT - Aln501 TTR9 Minuetto (diesel).

Buon viaggio!